

Allgemeine Informationen

Mit diesem Modul kann der **aBServer-Dienst** konfiguriert werden. Dieses Modul kann nur lokal auf dem Rechner ausgeführt werden, auf dem das Programm installiert ist.

Konfiguration_Dienst_2.PNG

- **Windows-Dienst installieren bzw. deinstallieren**
- **Dienst starten/beenden**
Starten bzw. beenden des aBServer-Dienstes. Wenn Sie den Dienst beenden, ist kein Zugriff von außen mehr möglich
- **Einstellungen**
Aufrufen der [Einstellungen](#)
- **Aktive Anmeldungen abfragen**
Anzeige der momentan aktiven Anmeldungen am aBServer-Dienst

Voraussetzungen

Damit Ihre Mitarbeiter oder Filialen über das Internet auf Ihre Daten zugreifen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Auf dem Server-Rechner muss als Betriebssystem Windows 10 / Server 2016 oder höher installiert sein.
- Auf dem Server, der die Daten extern zur Verfügung stellen soll, müssen eine Installation von aB-Agenta und der entsprechende Daten-Ordner vorhanden sein.
- Dieser Server muss über das Internet erreichbar sein. Das bedeutet, man muss eine statische öffentliche IP- oder www-Adresse besitzen, die auf diesen Server verweist. Sollten Sie keine statische IP-Adresse haben, kann man das künstlich über verschiedene Anbieter wie beispielsweise [TwoDNS](#) erreichen.
- Wenn Sie eine Firewall einsetzen, muss der entsprechende Port, an dem die Anfragen eingehen, an den Server weitergeleitet werden. Die korrekte Konfiguration der Firewall wird von uns vorausgesetzt. Wir stellen anhand der FRITZ!Box 7590 die [Konfiguration](#) einer Portweiterleitung vor.
- Damit der Zugriff über das Internet erfolgen kann, muss der **aBServer-Dienst** auf dem Server installiert und gestartet sein. Ebenso müssen die korrekten [Einstellungen](#) für den Zugriff getroffen worden sein.
- Für den Windows-Benutzer, der für den Remote-Zugriff eingesetzt wird, muss zwingend ein Kennwort definiert werden.

aBServer-Dienst in Betrieb nehmen

Um den aBServer-Dienst erstmalig in Betrieb zu nehmen führen Sie folgende Schritte aus:

- Prüfen und erfüllen Sie die oben genannten Voraussetzungen.

- Installieren Sie den Windows-Dienst, indem Sie auf die Schaltfläche Dienst installieren klicken.
- Klicken Sie auf Einstellungen und konfigurieren Sie den Dienst Ihren Gegebenheiten entsprechend. Siehe [aBServer-Dienst - Einstellungen](#)

Erstellt: 2026-08-13 07:07:48 CEST von API

Zuletzt aktualisiert: 2026-08-21 10:23:44 CEST von Anja